


Outlook メール設定方法

1. インターネットに接続した状態でOutlook (classic) を起動します




☆ Outlook (new) はご利用になれませんのでご注意ください

2. 左上の「ファイル」をクリックします





3. 「アカウント情報」画面が表示されます。
「アカウント設定」から「プロフィールの管理」を選択します。



※このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？と聞かれたら
「はい」をクリックします。

★ 1～3. が手順通りいかない場合は、「検索」欄に「コントロールパネル」と入力しコントロールパネルを選択、「ユーザアカウント」から「Mail (Microsoft Outlook)」を選択してください。



4. 「メール設定 - Outlook」画面が表示されます。
「電子メールアカウント」をクリックします。



5. 「アカウント設定」画面が表示されます。「新規」をクリックします。



6. 「アカウントの追加」画面が表示されます。「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設定）」を選択します。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y):
例: Daiki Matsumoto

電子メール アドレス(E):
例: daiki@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(T):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

7. 「次へ」をクリックします。

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

8. 「アカウントの追加」画面が表示されます。「POPまたはIMAP」を選択します。

アカウントの追加

アカウントタイプを選択

Microsoft 365
Microsoft 365 アカウントの自動設定

メール アドレス(E):
例: daiki@contoso.com

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定

Exchange ActiveSync(A)
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

9. 「次へ」をクリックします。

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

6. 「アカウントの追加」画面が表示されます。必要項目を入力します。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y):
電子メール アドレス(E):

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I):
送信メール サーバー (SMTP)(O):

メール サーバーへのログオン情報
アカウント名(U):
パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

名前：任意の文字

電子メールアドレス：メールアカウント@ドメイン名
(xxxx@example.co.jp)

受信メールサーバー：mailadmin.ishimaru.ne.jp

送信メールサーバー：mailadmin.ishimaru.ne.jp

アカウント名：アカウント名 (exp0001)

パスワード：パスワード (xxxxxxxxxx)

お客様のメールアドレス、アカウント名、パスワードは
「メールアカウント一覧」をご確認ください。

お手元がない場合は、idc@ishimaru.ne.jp までご依頼ください。

ここにはチェックしない！

7. 画面右の「詳細設定」をクリックします。

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

8. 「インターネット電子メール設定」画面が表示されます。
中央のタブ「送信サーバー」をクリックします。

画像の通りの設定になっていることを確認します。
(なっていない場合は修正してください)。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

9. 「インターネット電子メール設定」画面の右のタブ「詳細設定」をクリックします。

画像の通りの設定になっていることを確認します。
(なっていないければ修正してください)。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)


送信サーバー (SMTP)(O): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS

10. 画面右の「OK」をクリックします。

OK キャンセル

1 1. 「アカウントの変更」画面に戻ります。右下の「次へ」をクリックします。



1 2. 自動的に「テスト アカウント設定」が実行されます。
状況が2つとも「完了」になれば設定完了です。
「閉じる」をクリックします。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)

閉じる(C)

タスク

エラー

タスク

✓ 受信メール サーバー (POP3) への...

状況

完了

✓ テスト電子メール メッセージの送信

完了

13. 「完了」をクリックします。



14. 「アカウント設定画面」と「メール設定 - Outlook」画面を「閉じる」で終了します。

15. 「アカウント情報」画面に戻ります。
「←」をクリックし、Outlookの通常画面に戻ります。



お問い合わせ先

株式会社イシマル iDC (イシマルデータセンター)
TEL : 095-834-0506
MAIL : idc@ishimaru.ne.jp