


Outlook メール暗号化（SSL設定）手順


1. インターネットに接続した状態でOutlookを起動します



2. 左上の「ファイル」をクリックします



3. 「アカウント情報」画面が表示されます。
「アカウント設定」から「プロフィールの管理」を選択します。



※このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？と聞かれたら
「はい」をクリックします。

4. 「メール設定 – Outlook」画面が表示されます。
「電子メールアカウント」をクリックします。



5. 「アカウント設定」画面が表示されます。設定変更したいアドレスが選択（青地に白字）になっていることを確認し、「変更」をクリックします。



6. 「アカウントの変更」画面が表示されます。受信/送信メールサーバーの名前を変更し画面右の「詳細設定」をクリックします。

アカウントの変更

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y):
電子メール アドレス(E):

サーバー情報
アカウントの種類(A):

受信メールサーバー(I):
送信メールサーバー (SMTP)(O):

メールサーバーへのログオン情報
アカウント名(U):
パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

受信/送信メールサーバーの名前を
「mailadmin.ishimaru.ne.jp」
「mail.ishimaru.ne.jp」
「mx.ishimaru.ne.jp」
「sv01.ishimaru.ne.jp」
のいずれかへ変更する

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ



チェックしない!

7. 「インターネット電子メール設定」画面が表示されます。
中央のタブ「送信サーバー」をクリックします。

「送信サーバー（SMTP）は認証が必要」にチェックが入っていることを確認します。
（入っていない場合はチェックしてください。）



インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

送信サーバー（SMTP）は認証が必要(O)
 受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)
 次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証（SPA）に対応(Q)

8. 「インターネット電子メール設定」画面の右のタブ「詳細設定」をクリックします。

「受信サーバー (POP3)」には「995」と入力し、その下の「このサーバーでは・・・」にチェックを入れます。

「送信サーバ (SMTP)」には「465」と入力し、その下の使用する暗号化接続の種類は「SSL/TLS」を選択します。(または「587」で「STARTTLS」でもOK)。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバ 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E)

送信サーバ (SMTP)(O): 465

使用する暗号化接続の種類(C): SSL/TLS


OK キャンセル



25の場合は、
587へ変更！

9. 画面右の「OK」をクリックします。

10. 「アカウントの変更」画面に戻ります。右下の「次へ」をクリックします。



11. 自動的に「テスト アカウント設定」が実行されます。
状況が2つとも「完了」になれば設定完了です。
「閉じる」をクリックします。

テストアカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)

閉じる(C)

タスク

エラー

タスク

✓受信メール サーバー (POP3) への...


状況

完了

✓テスト電子メール メッセージの送信

完了

12. 「完了」をクリックします。



13. 「アカウント設定画面」と「メール設定 – Outlook」画面を「閉じる」で終了します。

- 1 4. 「アカウント情報」画面に戻ります。
「←」をクリックし、Outlookの通常画面に戻ります。



お問い合わせ先

株式会社イシマル iDC (イシマルデータセンター)
TEL : 095-834-0506
MAIL : idc@ishimaru.ne.jp